



ANVÄNDNINGSPROGRAM
FÖR BIOLOGISKA PREPARAT
EXEMPEL

Verdera

SALLAT OCH ÖRTER

PLANTUPPDRIVNING

EFTER ÖVERFLYTTNING TILL RÄNNA

BEHANDLING AV VÄXTUNDERLAG

GRODDBRAND OCH ROTSJUKDOMAR

GRÅMÖGEL (*Botrytis*)

ROTSJUK- DOMAR

STRESSFÖR- HÅLLANDEN

PRESTOP® MIX

MYCOSTOP®

Huvudproblemet: *Fusarium*

LALSTOP® G46 WG

Huvudproblemet:
Pythium eller *Rhizoctonia*

LALSTOP® G46 WG

MYCOSTOP®

LALSTIM® OSMO

Inblandning i substrat före
sådd ¹⁾

Fröbetning före sådd eller
besprutning/bevattning av
växtunderlaget efter
plantsträckning

Besprutning eller
bevattning av substrat
efter sådd

Besprutning av plantor
vid plantsträckning,
behandlingen upprepas
med 3–4 veckors
mellanrum enligt behov

Mycostop-
vattenblandningen
tillsätts i
cirkulationsvattnet,
behandlingen
upprepas med 1–2
veckors mellanrum

Behandling 24 h före
stressförhållanden

INBLANDNING I SUBSTRAT

300–500 g/m³ torv

FRÖBETNING

2–8 g/kg frön

BEVATTNING AV SMÅPLANTOR ²⁾

2–10 g/100 m²

BEVATTNING AV SÅDD ELLER SMÅPLANTOR ²⁾

50–100 g/100 m²

BESPRUTNING AV BLADVERK

T.ex. 0,05 %
vattenblandning
(10 g/20 l vatten)

TILLSÄTTNING I CIRKULATIONS- VATTNET

1 g/1000 plantor

BESPRUTNING AV BLADVERK

6 g/l

1) Blandas noggrant i substratet före sådd, löst i vatten eller som pulver.

2) Vattenmängden kan justeras efter behov.

Intervall på 1 vecka rekommenderas mellan behandlingar av växtsubstrat med olika mikrobprodukter.

Mer information om kompatibilitet från tillverkaren och försäljarna: www.verdera.fi

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användningen.